

MANUAL DO ALMOXARIFADO

Controle de Lote

Versão 8.20.6

OBJETIVO

A funcionalidade de liberação condicional do campo **Controle de Lote**, ativada por parâmetro de sistema, garante maior segurança no gerenciamento de materiais. O procedimento permite que o Almojarifado ative o controle de lote de forma segura e autônoma, fortalecendo a rastreabilidade, o acompanhamento de vencimentos e a qualidade da gestão de estoque.

Ativação do Parâmetro de Sistema

Esta etapa deve ser executada exclusivamente por um **Administrador do Sistema** ou por um usuário com permissão para configurar parâmetros.

Procedimento

1. Acessar o módulo **Setup**.
2. Localizar a seção **Parâmetros do Almojarifado**.
3. Encontrar o parâmetro
br.com.azi.almoj.bemConsumo.permiteEditarControlaLote
4. Alterar o valor de **FALSE** para **TRUE**.
5. Salvar a alteração.

Resultado esperado


O campo **Controle de Lote** será liberado para edição na tela de cadastro/edição no menu bens consumo do Almojarifado, **porém apenas para itens que ainda não controlam lote**.

Ativação do Controle de Lote por Bem

Essa etapa deve ser realizada pelo **Gestor do Almojarifado** ou pelo responsável pelo cadastro de materiais.

Localizar o bem

1. Acessar o módulo Almoxarifado.
2. Acesse o menu Bens consumo
3. Na listagem, pesquise o item desejado utilizando o campo de busca.
4. Abra a tela de Cadastro/Edição de Bens
5. Vá até a seção Dados Adicionais.




The screenshot displays the SIADES - Módulo Almoxarifado interface. The left sidebar shows the navigation menu with 'Bens de Consumo' highlighted. The main area shows a list of items under the heading 'Bens de Consumo - Listagem'. The table lists items with columns for Código, Situação, Órgão, Descrição Resumida, and Ações. The item with Código 339986-1 is highlighted. Below the table, there are pagination controls showing 'Exibindo itens 1 - 10 de 15231'.

The second screenshot shows the 'Dados do Bem' and 'Dados Adicionais' forms for the selected item. The 'Dados do Bem' section includes fields for Descrição resumida, Descrição completa, Órgão, Unidade de Distribuição, Fabricante, and Modelo. The 'Dados Adicionais' section includes checkboxes for 'Controla lote?', 'Controla destinação?', 'Ativo para requisição?', and 'Saída automática?'. The 'Ativo para requisição?' checkbox is checked.

Editar o bem

1. Clicar no botão Editar do bem.
2. Verificar o campo Controle de Lote. Caso o parâmetro esteja ativo e o item esteja configurado como “Não”, o campo estará habilitado.



Bens de Consumo - Dados do Cadastro - Editar

UNHA-MODELO, E CASO HAJA CÓDIGO DE CERTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAR PARA COMPROVAÇÃO COM A ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA.

Material
6054 - DIVISÓRIA

Dados do Bem

Descrição resumida *

PISO EMBORRACHADO 100X100CM

Descrição completa *

PISO EMBORRACHADO 100X100CM

Órgão *

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO

Unidade de Distribuição *

UNIDADE

Fabricante

Ex. AZ Informática

Modelo

Ex. AIR-900

Composição

Ex. Alumínio Industrial

Dados Adicionais

Controle lote? ☐ Sim ☒ Não

Controle destinação? ☐ Sim ☒ Não

Ativo para requisição? ☒ Sim ☐ Não

Saída automática? ☐ Sim ☒ Não

Cancelar Salvar

2025 © Almojarifado - Todos os direitos reservados. Versão

Ativar o Controle de Lote

1. Alterar o campo **Controle de Lote** de **Não** para **Sim**.
2. Revisar os demais dados do item antes de salvar.

Salvar e Confirmar a Propagação

1. Clicar em **Salvar**.

2. O sistema exibirá uma mensagem informando que a ativação será aplicada a todos os bens associados ao mesmo Item de Catálogo.
3. Confirmar a operação.

O item passa a operar com controle de lote. A alteração é propagada automaticamente para todos os bens vinculados ao mesmo Item de Catálogo. A partir deste momento, toda movimentação exigirá a informação de lote e data de validade.